

일반 판매관리 / 클라이언트
사용설명서

와이즈포스 통합유통 POS 판매/재고/회원관리 프로그램



<업무개시>

영업을 진행하기 위해 시재금을 넣는 창입니다. 항상 마감후에는 업무개시를 하셔야합니다.
금액을 입력후 적용을 누르시면 됩니다.
기초설정 적용시 화폐별로 등록가능합니다.



WisePos ver 5.56 --- 다비연결성공 작업자 : 마스타 포스번호 : 01

메출업무1 | **업무개시2** | 업무마감3 | 상품4 | 설정5 | 근태6 | 종료

2006-02-10 20:37:59

포스번호 00

판매원

비밀번호

시재입금 300,000

적용 (확인) 취소 (X)

7 8 9 삭제

4 5 6

1 2 3

0 00 . 다음

<업무개시 화면>


<매출업무>

업무개시를 한 후에는 매출업무로 들어갑니다. 매출업무 버튼을 누릅니다.



WisePos ver 5.56 --- 다비연결성공 작업자 : 마스타 포스번호 : 01

매출업무1 | **업무개시2** | 업무마감3 | 상품4 | 설정5 | 근태6 | 종료



WisePos ver 5.57 --- 다비연결성공 작업자 : 마스타 포스번호 : 01

고객번호 01000000 고객명 일반

전화번호 핸드폰번호

일차 : 2006-02-10 19:33 영수증번호 : 0106021019006 고객수 : 4

No	상품명	단가	수량	금액	할인액

총 매출액 0

할인금액 0

받은금액 0

받은금액 0


거스름돈 0

금액할인 %할인 분류기 수량변경 현금매출 영수증 현금

금액개별할인 %개별할인 보류 금액변경 반품

상품명 변경 포인트 사용 서비스 전제취소 외상 카드

돈통 비고 재계산 지정취소 배달



WisePos ver 5.57 --- 다비연결성공 작업자 : 마스타 포스번호 : 01

번호	상품명	단가	수량	금액	할인액

총 매출액 0

할인금액 0

받은금액 0

받은금액 0

거스름돈 0

고객번호 01000000

고객명 일반

포인트 0

미수금 0

전화번호 -

핸드폰번호 -

<매출업무 화면>

대부분의 업무는 이 화면에서 이루어집니다. 화면에 나오는 기능키들을 빨리 숙지하는 것이 판매하는데에 도움이 될것입니다. 그럼, 각각의 기능과 계산방법에 대해 설명하겠습니다.

1. 현금계산

<예제1>

①상품바코드를 스캔합니다.②포스키보드에서 현금버튼을 누르면 됩니다. 거스름돈을 계산해야 할 경우에는 받은금액을 입력후 현금버튼을 누르면 됩니다. 그러면, 거스름창에 계산되어 나타납니다.

<거스름창>

2-1. 카드계산 (POS승인, 단말기승인)

현금계산과 마찬가지로 상품을 스캔후 포스키보드에 카드버튼을 누르게되면 위의 그림과 같이 창이 하나 나타납니다. 이 상태에서 고객의 신용카드를 리더기에 카드를 읽어주시고 확인버튼을 눌러주면 됩니다. 단, 고객이 할부를 원하시면 개월수를 먼저 입력하시고 위의 작업을 그대로 하면됩니다. 단순처리는 인터넷이 연결이 안되거나 단말기에서 승인을 받았을 때 포스에서 카드매출을 등록시키기위한 작업입니다

카드반품은 카드매출 승인한 것을 취소할때 쓰는 버튼입니다.

2-2. 현금+카드계산 (복합계산)

고객이 현금과 카드를 둘다 사용하실 때 계산하는 방법입니다.

먼저 받은돈(현금)을 입력후 현금버튼을 누릅니다. 그리고 나머지 잔액은 카드버튼을 눌러 위에서 설명한 카드계산으로 처리하면 됩니다.

단순처리는 위와 같이(2-1) 연결이 안되거나 단말기로 승인을 받았을 때 포스에서도 카드매출을 등록시키기 위한 작업입니다.

2-3. 현금영수증발행

주민등록번호 입력후
여기 클릭해주세요.

고객이 5,000원 이상 구매시에 소득공제용 영수증을 필요로 할 때 사용합니다.

현금영수증버튼을 누르면 위와 같이 창이 나타납니다. 그러면 고객의 신상정보를 입력후 해당버튼(신용카드번호, 핸드폰번호, 주민등록번호, 사업자번호)을 누릅니다.

* 각종 멤버쉽 카드도 사용가능합니다. Ex) TTL카드, 캐시백카드국세청이 발행한 현금영수증카드등등..

신용카드시 리더를 하면 됩니다.

핸드폰번호시 핸드폰번호 입력후 **F2**를 선택합니다.

주민등록번호시 주민등록번호 입력후 **F3**을 선택합니다.

사업자번호시 사업자번호 입력후 **F4**을 선택합니다.

3-1. 재작업(카드취소)

계산이 완료된후 취소를 하게될경우 사용방법입니다.먼저 재계산버튼을 누르면 위와 같은 창이 나타납니다.

① : 이제까지 계산된 영수증리스트입니다. 검은색은 현금매출, 빨간색은 카드매출입니다.

② : ①번의 각각의 내용을 나타내주는 곳입니다.

③ : 각각의 영수증에 내역을 보여주고, 각종취소를 실행하는 곳입니다

①, ②번에서 내역을 확인후 ③번에 카드취소버튼을 누릅니다. 그럼 다음과 같이 창이타납니다. 내용에 맞게 <예>로 진행해주면 됩니다.

경고

신용승인내역만 취소합니다. 거래내역은 별도로 취소해야 합니다. 계속하시겠습니까?

예 아니오



경고

거래내역을 반품처리 합니다. 계속하시겠습니까?


예 아니오

3-2. 현금영수증취소





재계산버튼을 누른후 취소할 내역을 확인후 현금취소버튼을 누릅니다. 그럼 다음과 같이 창이타납니다. 내용에 맞게 <예>로 진행해주면 됩니다.




3-3. 복합결제취소



재계산버튼을 누른후 취소할 내역을 확인후 카드취소버튼을 누릅니다. 그럼 다음과 같이 창이 나타납니다. 내용에 맞게 <예>로 진행해주면 됩니다.



취소시 판매 대기상태로 전환방법 재계산 또는 영수증보기 내역을 오른쪽 마우스 클릭하면 매출대기로 보내기를 클릭하시면 다시 계산창이 나타납니다.



- ①번은 회원입력입니다. 신규회원을 등록 할 때 누르시고 작성 하시면 됩니다. 그 후에 계산을 진행하시면 고객한테 포인트 적립이 됩니다.(기본등록은 서버에서 작업바랍니다.)
- ②번은 등록된 회원정보를 수정할 때 사용하는 버튼입니다.(기초설정)설정시 수정 가능합니다.
- ③번은 ①번에서 입력하신 회원을 찾을 때 쓰는 키입니다. 회원찾기 버튼을 누르고 1번에 입력한 고객번호 누르시고 찾기(F9)를 누르시면 회원을 찾을 수 있습니다. 그 후에 계산을 진행하시면 고객한테 포인트 적립이 됩니다.
- ④번은 재고확인 현재 재고나 가격을 알고 싶을 때 쓰는 버튼입니다.
- ⑤번은 상품찾기는 ④번과 동일하지만 다른 점은 ④번에서는 보여주기만하는 것이고 ⑤번은 상품을 찾아서 판매할 때 쓰는 버튼입니다.
- ⑥번은 회원에게 외상을 준 미수금을 받을 때 쓰는 키입니다. 회원찾기(③번)를 누르고 회원을 찾아서 외상입금 버튼을 누르면 받아야 되는 돈이 표시 됩니다. 그곳에다 받은 돈을 입력하시고 현금이나 카드를 누르시면 계산이 완료됩니다.
- ⑦번은 잡비또는 기타등등 매출과 관계가없는 비용을 처리할 때 사용합니다. 기본적인 계정은 서버에서 작업을 해야합니다.
- ⑧번은 판매가1,2를 선택할때 사용된다.
- ⑨번은 로그인 암호를 변경할 때 쓰는 버튼 입니다.
- ⑩번은 영수증발행 사용여부를 체크하는 버튼입니다.
- ⑪번은 cms쿠폰 사용시 쓰는 버튼
- ⑫번은 각각 점포에 자사상품권을 사용할때 쓰는 버튼
- ⑬번은 발주할 목록을 서버로 전송할때 쓰는 버튼
- ⑭번은 수표조회 쓰는 버튼입니다.
- ⑮번은 카메라연결시 쓰는 버튼입니다.
- ⑯번은 에러 발생시 원격제어를 할수 있게 연결해주는 버튼입니다. 이버튼을 누르시면 저희 사이버 고객센터로 바로 연결됩니다.(원격시 전화로 먼저 통보바람)
- ⑰번은 판매화면 종료시 사용합니다.

단축키 : 품목을 누르면 금액과 같이 올라옴(바코드찍은것과 동일 서버에상품을 등록해야합니다.)

분류키 : 금액을 지정한 후 품목을 눌러야함(서버에등록 안해도됩니다.)

기능키 : 가능적으로 지정된키 값(주의 키값을 수정하지말아야 합니다.)

키값이 있는데 지우고 싶으시면 스페이바를 눌러주세요.

키값 설정/분류/단축키 등록방법

아래 그림과 같이 설정에 키설정을 누릅니다.

키설정 -키값 설정은 **[변경]**버튼을 누르시고 마우스로(꼭마우스로 하셔야 합니다. 방향키도 변경 키값이 될 수 있기 때문입니다.)변경해야 하는 키를 선택합니다. 선택후에 변경해야 하는 키보드에 키를 누르시면 변경이 됩니다.
(주의 사항은 **상품등록** 후에 가능 합니다. 바코드가 없는 상품은 **상품등록**을 임의로 하시고 진행하시면 됩니다.
하단 상품등록 참조)

단축키 설정 - ①키보드 값을 지정 ②단축키 지정 ③번은 서버에 상품코드와 동일하여야 함 ④번은 품명 ⑤금액은 넣지 않아도 됩니다. ⑥대,중,소 분류를 번호로 지정 ⑦상품의 포인트적용 여부 **[F9적용]**을 누릅니다.

분류키 설정 - ①키보드 값을 지정 ②분류키 지정 ③입력 안함 ④번은 품명 ⑤금액은 넣지 않아도 됩니다. ⑥대,중,소 분류를 번호로 지정 ⑦상품의 포인트적용 여부 **[F9적용]**을 누릅니다.

WisePos ver 5.56 메인 화면에서 '설정5' 버튼을 클릭하면 '단축키/분류키 등록' 창이 열립니다. 이 창에는 다음과 같은 테이블이 표시되어 있습니다.

번호	키 이름	금액	품목
33	i	기능키	현금영수증
34	&	기능키	포인트사용
35		기능키	대기
36	+	기능키	금고열기
37	}	기능키	상품명변경
38	]	기능키	상품전송
39		기능키	서비스
40		기능키	개별할인
41		기능키	개별할인%
42		기능키	근태
43		기능키	회원카드
47		기능키	CMS
50		기능키	영수증
51		기능키	수표조회
52		기능키	개별반품
53		기능키	직전출력

이 창에서는 '등록', '수정', '삭제', '닫기', '변경', '확인' 등의 버튼이 있습니다. '변경' 버튼을 클릭하면 '분류키/단축키' 설정 창이 열립니다. 이 창에는 두 가지 탭이 있습니다.

단축키 탭 (왼쪽): 키 (q), 종류 (단축키), 바코드 (2900602140099), 품명 (파코로반(쇼핑백)), 금액 (50), 대분류, 중분류, 소분류, 포인트 적용 여부 (체크), 적용/취소 버튼.

분류키 탭 (오른쪽): 키 (w), 종류 (분류키), 바코드 (3), 품명 (파코로반(박스)), 금액 (100), 대분류, 중분류, 소분류, 포인트 적용 여부 (체크), 적용/취소 버튼.

<등록,수정화면>



<포스키보드 화면>

장비를 설정하는 기초설정

장비에 맞게 설정하시면 됩니다. 장비가 없는데 사용여부에 마크표시 하시면 에러가 날 수 있습니다.

장비 설정

스캐너: 키보�타입

사용포트: NONE

리더기: **분류키보드**

사용포트: NONE

카드번호 자릿수 지정: 1 부터 8 문자까지 유효

폴:

사용포트:

☒ 폴 사용여부

☒ wise-pole 합계로 보기

☒ 동전계수기 사용여부

사용포트:

프린터 설정

영수증프린터:

사용포트: LPT1

☐ 영수증 프린터 사용여부

☐ 프린터 선택 출력함(영수증보기)

☐ 돈통 사용여부

☐ 로고 사용여부

☒ 영수증에 과세내역 출력안함

☒ 영수증번호 바코드 출력함

☒ 영수증에 주소, 외상잔액 출력함

☒ 할인할목 각각으로 출력함

☒ 마감 출력시 구분합계만 보이게함

☒ 마감 출력시 코너별 정산으로 출력함

☒ 마감 출력시 시간대별 매출 출력함

기타설정

포인트백분율(현금): %

포인트백분율(카드): %

상품 세금기준: 포함

중량상품 코드자리: 5자리

☒ 지정 중량코드 사용함

☒ 중량코드 체크디지트 사용함

☒ 중량상품 재고관리 사용함

☒ 터치 판매화면 사용함

화면선택: ☐ 유통 ☒ 전문점

☒ 판매원 마스타로 고정

☒ 판매금액 변경시 상품금액 변경

☒ 직접 상품명 찾기

예정마감일 지정:

☒ 수량,금액 별도로 입력함(브랜드판매)

☒ 보류항목 전체 포스 공유함

듀얼 디스플레이 설정

듀얼 모니터 사용여부:

동영상 형식: wsecf.

화면 이미지수: WPole .jpg

기초설정을 변경한 후에는 마무리 적용을 위해 프로그램을 재시작 해주세요...

상품권 설정

☒ 미등록상품 구매 합

☒ 미등록상품 신규등록 사용함

☒ 미등록상품 판매시 소리 알림

☒ 금액변경 못하게함

☒ 금액할인 못하게함

☒ 계산후 창크게 띄우기

☒ 미수잔액 없이 미수입금사용함

☒ 회원수정 사용함

☒ 포인트 잔액없이 포인트 사용함

☒ 상품찾기후 창 그대로 유지함

☒ 판매가 변경 사용함

% 할인후 결산단위: ☐ 1단위 ☐ 10단위

☒ 업무개시/마감시 금액별로 입력함

☐ 미전 마감자료 출력 사용함

☒ 재계산시 취소버튼 사용함

☒ 주문 버튼 사용함

☒ 담당자 변경 사용함

☒ 재계산 합계금액 숨김

상품권 설정

☒ 단일 상품권사용 금액:

쿠폰 설정

☒ CMS 사용 여부 코드:

적용
취소

업무마감

업무마감 버튼을 누르고 정산지를 출력하시려면 **[F8]** 누르시고 원치 않으시면 **[F9]** 누르고 **[엔터]**, 한번더 **[F9+엔터]** 누르시면 마감처리가 된 것입니다.
(주의 마감작업 하기전 프린트를 먼저하시기 바랍니다.)

마감업무

시작: 2006-02-10 16:27:18
종료: 2006-02-10 20:24:05

이월(준비)금: 300,000
매출(현금): 10,000
매출(카드): 19,000
합계: 29,000

추가수입금: 0
지출금: 0
잔액(현금): 310,000
잔액(카드): 19,000

실잔액(현금): 310,000
차액(현금): 0
실잔액(카드): 19,000
차액(카드): 0

마감자ID:
비밀번호:

일일정산 내역서

종류	시작	종료	POS	종료일자
영수증	2006-02-10 16:27:18	2006-02-10 20:24:05	POS01	2006-02-10 20:24:08

품목	건수	금액
합계	7	245,000
거래합계	7	245,000
반환금액(카드)	-4	-216,000
실매출액	3	29,000
실입금액		29,000
취입금액		10,000
카드입금		19,000
이월(준비)금		300,000
잔액(현금)		310,000
잔액(카드)		19,000

7 8 9 삭제
4 5 6
1 2 3
0 00 . 다음

Show(F7)
Print(F8)
OK(F9)
Cancel

정산서 미리보기

* 클라이언트에서 상품등록

1. 간정보가 없는 상품등록 -상품스캔-상품명입력-엔터(두번)-해당가격입력-금액변경버튼누릅니다.
2. 간정보가 있는 상품등록 -상품스캔-엔터-해 가격입력-금액변경버튼누릅니다.
3. 바코드가 없는 상품등록 - 임의의 숫자입력(예를 들면 1,2,...12,13,...123,...1234...)-엔터-상품명 입력-엔터(두번)-해당가격입력-금액변경버튼누릅니다.
4. *간정보라고 하는 것은 상품명을 먼저 등록 해 놓은 것을 말합니다.
5. *단, 클라이언트에서 상품 작업을 하시면 대분류(식품,비식품 등등) 판매 현황을 정산서에서 보실 수 없습니다.